

Guia de Instalação **MagnetoV12**

Automação de Estratégias na plataforma Profit

Uma parceria de resultados: Prime Win + 5PI

Documento de apoio técnico para configuração da automação

Antes de começar

Este guia mostra, passo a passo, como instalar e configurar a automação **MagnetoV12** na plataforma Profit. Siga as etapas na ordem apresentada.


Recomendamos realizar a primeira configuração em **conta de simulação** e, só então, aprovar o plano da mesa e migrar para conta real dentro do prazo de teste.

1 Importar o arquivo da automação

Dentro do Profit, acesse o menu **Estratégias** e, em seguida, **Importar/Exportar**. Selecione a opção **Importar** e localize o arquivo com extensão **.psp** que você recebeu.

Nome do arquivo a importar:

MAGNETOV12MERCADO




Sequência de telas para localizar e importar o arquivo da automação.

Após selecionar o arquivo, clique em **Importar**. A automação MagnetoV12 estará disponível na lista de estratégias da plataforma.

2 Criar a nova estratégia automatizada

Com o arquivo importado, clique em **Nova Estratégia** para abrir a janela de configuração. Selecione a conta desejada e, no campo Estratégia, clique em **Selecionar Estratégia** e escolha **MAGNETOV12MERCADO** na lista.



Janela “Nova Estratégia Automatizada” já com os parâmetros recomendados.


Preencha os campos exatamente como abaixo:

Campo	Valor recomendado
Ativo	WINQ
Periodicidade	4 Renkos
Quantidade por Ordem	1 contrato
Quantidade Máxima da Posição	20 contratos

Esses parâmetros já refletem a configuração recomendada de mesa (planos MagnetoV12, a partir de 20 contratos). Ao concluir, clique em **Avançar**.

3 Finalizar e ativar a automação

Na etapa final, confirme a conta/carteira, o nome da automação e revise os parâmetros de configuração antes de salvar.



Janela “Nova Automação” com o nome e os parâmetros finais preenchidos.

Campo	Valor
Nome	MAGNETOV12MERCADO
Ativo	WINQ
Periodicidade	4 Renkos
Quantidade por ordem	1 contrato
Quantidade máxima da posição	20 contratos

Clique em **Salvar** (para manter a janela aberta e revisar) ou **Salvar e sair** para concluir. A automação aparecerá na grade principal, de onde pode ser executada, pausada ou zerada a qualquer momento.

Recomendações finais

- Mantenha o computador com energia estável e evite suspensão automática do Windows enquanto a automação estiver ativa.
- Em caso de dúvida sobre qualquer parâmetro, entre em contato com o suporte Prime Win antes de alterar valores.