

壹、軟體安裝

1、在「01_驅動程式安裝.exe」上按右鍵 > 「系統管理者身分執行」 > 「安裝驅動程式」 > 3 個按鈕會如下圖檔方式呈現



2、執行「02_ImSM NC 主程式安裝_XXXXXX」安裝檔 > 強制路徑為「C:\」

※不能更改路徑，因為安裝檔會安裝必要檔案至「C:\Windows\System, C:\Windows\System32」等位置
安裝後會自動於桌面產生「ImSM NC」的捷徑




3、「ImSM NC.exe」的程式為一般標籤機所使用，如果是單機型標籤機，要將「C:\ImSM\ImSM NC.exe」的執行檔名稱改為「C:\ImSM\i-Simple.exe」，檔名大小寫要完全一樣，然後按「右鍵」> 「傳送到桌到當捷徑」

4、軟體執行環境設定：


a. 在「ImSM NC.exe」或「i-Simple.exe」上按右鍵 > 「相容性」 > 勾「以相容模式執行這個程式」並選取「Windows XP SP3」 > 勾「以系統管理員身分執行此程式」 > 「確定」



b. 在「C:\ImSM\GflAX.bat」上按右鍵 > 「以系統管理員身分執行」 > 顯示成功



c. 在「C:\ImSM\msstdfmt.bat」上按右鍵 > 「以系統管理員身分執行」 > 顯示成功




貳、標籤機安裝

1、USB 連線方式：

- a、將白色 USB 線一端接在電腦，一端接在標籤機上
- b、將黑色變壓器電源接在標籤機上
- c、執行 TSC Driver 安裝程式，直接停留在 USB 偵測
- d、開啓標籤機電源，此時 USB 偵測畫面就會偵測到標籤 > 一直下一步即可

2、網路連接方式：

- a、「選單」>「通訊介面」>「乙太網路/Wi-Fi」>「Wi-Fi 的要設定 SSID 和密碼」>「設定 IP/Mask」> 設定好要重開機
- b、執行 TSC Driver 安裝程式，連接方式選「其他」> 清單選取型號「例如：TSC TH240 Series/TSC DH220 Series」然後按「下一步」>「建立連接埠」>「Standard TCP-IP Port」> 打上你設定於標籤機上的 IP「X.X.X.X」> 建立好連接埠選該連接埠然後一直按下一步即可



參、軟體設定

「設定」>「印表機設定」> 選取已安裝的標籤機「例如：TSC TH240 Series/TSC DH220 Series」> 「輸入啟動碼(一定要輸入，不然機器無法正常運作)」> 備註的部分可以打上機號(如果有多標籤機時當識別用)> 然後按「新增機器」即可

